GUIA DE INSTALACIÓN DE PU 2010

Índice

Requerimientos de Hardware..... 2

Requisitos Previos a la Instalación..... 3

Instalación..... 10

Configuración del Sentinel..... 17

Sentinel Mono Usuario..... 18

Sentinel en Red..... 19

Activación a distancia de ConsruBASE y Control de Obra 21

OBJETIVO.

- Facilitar al usuario la instalación del sistema de Precios Unitarios 2010.
- Realizar de manera correcta la instalación del sistema.

Requerimientos de equipo

Es recomendable que antes de instalar el sistema conozca la plataforma sobre la cual trabajará, **Neodata Precios Unitarios 2010** ha sido diseñado para trabajar sobre una plataforma de **32 bits y 64 bits**, por lo cual para que pueda funcionar se necesita contar con algunos requerimientos mínimos en hardware y software los cuales son:

❑ Sistemas Operativos soportados:

- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows XP Media Center
- Windows Vista Home Premium
- Windows Vista Business
- Windows Vista Enterprise
- Windows Vista Ultimate
- Windows 2003 Server
- Windows 2008 Server
- Windows 7 Professional
- Windows 7 Home Premium
- Windows 7 Ultimate

❑ Service Pack Requeridos:

- ✓ **Windows XP** - Service Pack 3
- ✓ **Windows Vista** - Service Pack 1
- ✓ **Windows Server 2003** - Service Pack 2

Hardware para estaciones de trabajo:

Mínimo:

- ❑ Procesador Pentium IV de 2.0 GHz.
- ❑ 1.0 GB de RAM (Windows XP)
- ❑ 2.0 GB de RAM (Vista y Windows 7)

Recomendado:

- ❑ Procesador Core 2 Duo a 2.2 GHz o superior
- ❑ 2.0 GB de RAM o superior (Windows XP)
- ❑ 3.0 GB de RAM o superior (Vista, Windows 7 y Server)

- ❑ El sistema de **Precios Unitarios 2010** requerirá de hasta **2 GB** de espacio.

Requisitos previos a la instalación

1. Es indispensable que cuente con todas las actualizaciones de Windows, en el caso de XP se debe contar con el Service Pack 3, en Windows Vista y Windows 7 contar con las últimas actualizaciones.



- El siguiente paso es ***desactivar*** el Antivirus, Firewall
- En algunos Antivirus solo basta con dar clic derecho en el icono de la barra de inicio y ahí viene la opción de ***Desactivar*.**


Establecer/Modificar contraseña...
Información de la edición profesional de avast!...
Actualizar a avast! Edición Profesional...
Acerca de avast!...
Detener la protección por acceso

- También se requiere deshabilitar el Firewall de Windows, para esto debe accesar al Panel de Control, en la sección de ***Seguridad***.



Posteriormente ingresamos a la opción ***Activar o desactivar Firewall***



Y elegimos ***Desactivar***.


Configuración de Firewall de Windows
General
Excepciones
Opciones avanzadas
El equipo no está protegido: active Firewall de Windows
Firewall de Windows ayuda a proteger su equipo al impedir que usuarios sin autorización o software malintencionado obtengan acceso al equipo a través de Internet o de una red.
Activado (recomendado)
Esta configuración no permite que ningún origen externo se conecte al equipo, excepto aquéllos desbloqueados en la ficha Excepciones.
Bloquear todas la conexiones entrantes
Seleccione esta opción cuando se conecte a una red en ubicaciones menos seguras. Se omitirán todas las excepciones y no recibirá ningún aviso cuando Firewall de Windows bloquee los programas.
Desactivado (no recomendado)
Evite usar esta configuración. Si desactiva Firewall de Windows, este equipo será más vulnerable a accesos no autorizados o a software malintencionado.
Más información acerca de esta configuración
Aceptar
Cancelar
Aplicar

Posteriormente para la instalación de Precios Unitarios 2010 debe de estar en el equipo como Administrador, en el caso de Windows Vista tendrá que deshabilitar el UAC (User Account Control, control de cuenta de usuario), Windows 7 tendrá que deshabilitar el control de cuentas de Usuario.

Desactivación del UAC para Windows Vista

Para desactivar el UAC:

1. A través del Panel de control

- Vamos a *Inicio / Panel de control*
- Hacemos clic en *Vista clásica*, luego hacemos doble clic en *Cuentas de usuario*

- Hacemos clic en Activar o desactivar el Control de cuentas de usuario

- En la ventana que aparece, desmarcamos la casilla Usar el Control de cuentas de usuario (UAC) para ayudar a proteger el equipo y luego hacemos clic en Aceptar


« Activar o desactivar el Control de cuentas de usuario
Buscar
Activar el Control de cuentas de usuario (UAC) para incrementar la seguridad en el equipo
El Control de cuentas de usuario (UAC) puede ayudar a prevenir los cambios no autorizados en el equipo. Se recomienda que UAC se mantenga activado para ayudar a proteger el equipo.
Usar el Control de cuentas de usuario (UAC) para ayudar a proteger el equipo
Aceptar
Cancelar

- Luego se nos pedirá reiniciar el PC para que los cambios sean tomados en cuenta.

Desactivación del control de cuentas de Usuario para Windows 7

Para desactivar el control de cuentas de Usuario:

1. A través del Panel de control

- Vamos a Inicio / Panel de control
- Hacemos clic en Iconos pequeños, luego hacemos doble clic en Cuentas de usar


Panel de control ▸ Todos los elementos de Panel de control ▸
Buscar en el Panel de control
Ajustar la configuración del equipo
Ver por: Iconos pequeños
Administración del color
Administrador de credenciales
Administrador de dispositivos
Barra de tareas y menú Inicio
Centro de accesibilidad
Centro de actividades
Centro de movilidad de Windows
Centro de redes y recursos comparti...
Centro de sincronización
Cifrado de unidad BitLocker
Conexión de RemoteApp y Escritorio
Configuración regional y de idioma
Control parental
Copias de seguridad y restauración
Cuentas de usuario
Dispositivos e impresoras
Fecha y hora
Firewall de Windows

- Hacemos clic en Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario.


« Todos los elementos de Panel de control ▸ Cuentas de usuario
Buscar en el Panel de control
Ventana principal del Panel de control
Administrar credenciales
Crear un disco para restablecer contraseña
Vincular identificadores en línea
Administrar sus certificados de cifrado de archivo
Configurar las propiedades avanzadas del perfil de usuario
Cambiar las variables de entorno
Realizar cambios en la cuenta de usuario
Crear una contraseña para la cuenta
Cambiar imagen
Cambiar el nombre de cuenta
Cambiar el tipo de cuenta
Administrar otra cuenta
Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario
neodata
Administrador

- En la ventana que aparece, la barra desplazadora la indicamos en No notificarme nunca y luego hacemos clic en Aceptar.


Configuración de Control de cuentas de usuario
Elija cuándo desea recibir notificaciones acerca de cambios en el equipo
Control de cuentas de usuario ayuda a impedir que programas perjudiciales realicen cambios en el equipo.
Más información acerca de la configuración de Control de cuentas de usuario
Notificarme siempre
No notificarme nunca cuando:
Un programa intente instalar software o realizar cambios en el equipo
Realice cambios en la configuración de Windows
No recomendado. Elija esta opción sólo si necesita usar programas no certificados para Windows 7 porque no son compatibles con el Control de cuentas de usuario.
No notificarme nunca
Aceptar
Cancelar

- Luego se nos pedirá reiniciar el PC para que los cambios sean tomados en cuenta.

Se debe desinstalar el gestor de base de datos del SQL 2005, en el caso de tenerlo en nuestro equipo.

Los pasos para este proceso son los siguientes:

1. En panel de control ejecutar la aplicación Agregar o Quitar programas (para Windows XP), ó Programas y características (Para Windows Vista).

Windows XP

Windows Vista

2. Dentro de la pantalla de Agregar o Quitar programas, ubicamos el programa Microsoft SQL Server 2005 y haga clic en el botón quitar.

Windows XP


Agregar o quitar programas
Cambiar o quitar programas
Agregar nuevos programas
Agregar o quitar componentes de Windows
Configurar acceso y programas predeterminados
Programas actualmente instalados:
Mostrar actualizaciones
Ordenar por: Nombre
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Tamaño 38.07MB
Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP
Microsoft Office 2003 Web Components Tamaño 28.23MB
Microsoft Silverlight Tamaño 4.66MB
Microsoft SQL Server 2005 Tamaño 3,348.00MB
Haga clic aquí para obtener información de soporte. Utilizado casi nunca
Se utilizó por última vez 23/09/2009
Para cambiar o quitar este programa de su equipo, haga clic en Cambiar o quitar.
Cambiar
Quitar
Microsoft SQL Server 2005 Backward compatibility Tamaño 21.67MB
Microsoft SQL Server 2008 Tamaño 4,228.00MB
Microsoft SQL Server 2008 Browser Tamaño 7.75MB
Microsoft SQL Server 2008 Native Client Tamaño 4.83MB
Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1 - Español Tamaño 2.86MB
Microsoft SQL Server Desktop Engine Tamaño 74.93MB
Microsoft SQL Server Native Client Tamaño 4.24MB
Microsoft SQL Server Setup Support Files (English) Tamaño 9.09MB
Microsoft SQL Server VSS Writer Tamaño 6.51MB

Windows Vista


Panel de control ▸ Programas y características
Desinstalar o cambiar este programa
Para desinstalar un programa, selecciónelo en la lista y después haga clic en "Desinstalar", "Cambiar" o "Reparar".
Organizar
Vistas
Desinstalar
Cambiar
Desinstalar este programa
Nombre
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Corporation
Microsoft Office Live Add-in 1.3 Microsoft Corporation
Microsoft Office Outlook Connector Microsoft Corporation
Microsoft Office Professional 2007 Microsoft Corporation
Microsoft Save as PDF or XPS Add-in for 2007 Micros... Microsoft Corporation
Microsoft Silverlight Microsoft Corporation
Microsoft SQL Server 2000 Microsoft
Microsoft SQL Server 2005 Microsoft Corporation
Microsoft SQL Server 2008 Microsoft Corporation
Microsoft SQL Server 2008 Browser Microsoft Corporation
Microsoft SQL Server 2008 Native Client Microsoft Corporation
Microsoft SQL Server Native Client Microsoft Corporation
Microsoft SQL Server VSS Writer Microsoft Corporation
Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x8... Microsoft Corporation
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Corporation
Microsoft SQL Server 2005 Editor: Microsoft Corporation
Tamaño: 9.69 GB

3. Esto habilitará el gestor de desinstalación del SQL 2005, en este deberemos ubicar y seleccionar los componentes existentes de SQL Server 2005, en este caso se activan los checks de los componentes llamados **"Componentes de la estación de trabajo"**, **"Integration Service"** y **"Notification Services"**, posterior a esto haga clic en el botón siguiente.

NOTA: En caso de no tener componentes instalados de SQL Server2005 cancele la operación y continúe con el proceso de Instalación de Precios Unitarios 2010.


Desinstalar Microsoft SQL Server 2005
Selección de componentes
Seleccione los componentes de SQL Server 2005 para desinstalar.
Para desinstalar componentes existentes, seleccione los componentes que desea quitar y haga clic en Siguiente.
Quitar componentes de la instancia de SQL Server 2005
Seleccione una instancia:
SQL2005: Analysis Services, Motor de base de datos
Quitar componentes comunes de SQL Server 2005
Componentes de la estación de trabajo
Integration Services
Notification Services
Informe...
< Atrás
Siguiente >
Cancelar
Ayuda

4. A continuación mandará una pantalla de confirmación en la cual mostrará los componentes que serán desinstalados, haga clic en el botón Finalizar para proceder con la desinstalación de estos componentes.


Desinstalar Microsoft SQL Server 2005
Confirmación
Compruebe los componentes de SQL Server 2005 para desinstalar.
Se van a desinstalar los siguientes componentes del equipo. Para continuar, haga clic en Finalizar.
• Componentes de la estación de trabajo
• Integration Services
• Notification Services
< Atrás
Finalizar
Cancelar
Ayuda

5. Posteriormente se mostrará el proceso de desinstalación de los componentes previamente seleccionados, lo cual pedirá reiniciar el equipo con fin del proceso.



Instalación de Precios Unitarios 2010

1. Inserte el disco y seleccione la instalación de ***Precios Unitarios 2010***.


Videos de presentación, demostraciones y cursos.
Demostración de Precios Unitarios 2010
Videos de presentación y demostración de los sistemas Neodata
Cursos en video de generadores, InteliPre y Neodata CAD
Prerrequisitos (Ambos son requeridos)
Microsoft .NET Framework 1.1
Microsoft .NET Framework 2.0
Instalación de productos
Precios Unitarios 2010, ERP 2009,
Comercialización de viviendas 2009,
CRM 2009, Nómina,
VER TODOS LOS PRODUCTOS
Contáctenos
Contacte a su distribuidor más cercano.
Utilerías
Programas y controladores útiles.
Total integración
NEODATA 2010
Revise las últimas actualizaciones en: www.neodata.com.mx
Explore el contenido de este CD.

2. Deberá iniciar el setup de Precios Unitarios 2010 y hacer clic en el botón ***Siguiente***.


Neodata Precios Unitarios 2010 - Asistente de instalación
Bienvenido a la instalación de Neodata Precios Unitarios 2010
InstallShield(R) Wizard instalará Neodata Precios Unitarios 2010 en su equipo. Para continuar, haga clic en Siguiente.
ADVERTENCIA: Este programa está protegido por las leyes de derechos de autor y otros tratados internacionales.
NEODATA
PRECIOS UNITARIOS
2010
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

3. Si está de acuerdo con los términos de licencia elija la opción **acepto los términos del contrato de licencia** y haga clic en el botón ***Siguiente***.


Neodata Precios Unitarios 2010 - Asistente de instalación
Contrato de licencia
Lea cuidadosamente el acuerdo de licencia siguiente.
NEODATA PU
To add your own license text to this dialog, specify your license agreement file in the Dialog editor.
1. Navigate to the User Interface view.
2. Select the LicenseAgreement dialog.
3. Choose to edit the dialog layout.
4. Once in the Dialog editor, select the Memo ScrollableText control.
5. Set FileName to the name of your license agreement RTF file.
After you build your release, your license text will be displayed in the License Agreement dialog.
Acepto los términos del contrato de licencia
No acepto los términos del contrato de licencia
Imprimir
InstallShield
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

4. En la siguiente ventana seleccione la ubicación de la carpeta donde será instalado el sistema y haga clic en el botón ***Siguiente***.


Neodata Precios Unitarios 2010 - Asistente de instalación
Carpeta de destino
Haga clic en Siguiente para instalar en esta carpeta o en Cambiar para instalar en una carpeta diferente.
InstalarNeodata Precios Unitarios 2010 en:
C:\Program Files\Neodata\PU2010\
Cambiar...
InstallShield
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

5. En la ventana de Información del cliente deberá asignar el nombre de usuario y organización, posteriormente haga clic en el botón ***Siguiente***.



6. En esta ventana deberá seleccionar el tipo de instalación, si está instalando el sistema por primera vez en la máquina deberá hacer clic en la opción **completa y hacer clic** en el botón ***Siguiente.*** Para seguir con este tipo de instalación deberá saltarse al punto **10**.


Neodata Precios Unitarios 2010 - Asistente de instalación
Tipo de instalación
Elija el tipo de instalación que se adapte mejor a sus necesidades.
NEODATA PU
Seleccione un tipo de instalación.
Completa
Se instalarán todos los componentes del programa. (Necesita más espacio en disco).
Personalizada
Elija los componentes del programa que desee instalar y la ubicación en que se instalarán. Recomendada para usuarios avanzados.
InstallShield
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

7. En caso de instalar el sistema y **no** sea por primera vez deberá elegir la opción **personalizada** y haga clic en el botón ***Siguiente***.


Neodata Precios Unitarios 2010 - Asistente de instalación
Tipo de instalación
Elija el tipo de instalación que se adapte mejor a sus necesidades.
Seleccione un tipo de instalación.
Completa
Se instalarán todos los componentes del programa. (Necesita más espacio en disco).
Personalizada
Elija los componentes del programa que desee instalar y la ubicación en que se instalarán. Recomendada para usuarios avanzados.
InstallShield
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

8. En esta ventana deberá seleccionar los componentes que *no desea instalar* ya que son componentes previamente instalados. Los componentes que deberá desactivar es: *Servidor de base de datos* y el *driver para Hardwarelock*.
9. Para desactivarlos haga clic sobre el icono del componente y elija la opción "Este componente no estará disponible". Por último haga clic en el botón ***Siguiente.***


Neodata Precios Unitarios 2010 - Asistente de instalación
Instalación personalizada
Seleccione los componentes del programa que desee instalar.
Para cambiar la forma de instalación de un componente, haga clic en un icono de la lista siguiente.
PU 2010
Servidor de bases de datos
Descripción del componente
Este componente se instalará en el disco duro local.
Este componente y todos sus subcomponentes se instalarán en el disco duro local.
Este componente se instalará para ejecutar desde red.
Este componente y todos sus subcomponentes se instalarán para su ejecución desde red.
Este componente se podrá instalar cuando sea necesario.
Este componente no estará disponible.
InstallShield
Ayuda
Espacio
< Atrás
Siguiente >
Cancelar


Neodata Precios Unitarios 2010 - Asistente de instalación
Instalación personalizada
Seleccione los componentes del programa que desee instalar.
Para cambiar la forma de instalación de un componente, haga clic en un icono de la lista siguiente.
PU 2010
Servidor de bases de datos
Driver para Hardwarelock
Descripción del componente
Instala el servidor para bases de datos SQL Server 2008 para Precios Unitarios 2010
Este componente requiere 0KB en el disco duro.
Instalar en:
Cambiar...
InstallShield
Ayuda
Espacio
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

10. Deberá hacer clic en el botón **Instalar** para proceder con la instalación, al término de esta deberá reiniciar el equipo de ser necesario.


Neodata Precios Unitarios 2010 - Asistente de instalación
Preparado para instalar el programa
El Asistente está preparado para comenzar la instalación.
NEODATA PU
Haga clic en Instalar para comenzar la instalación.
Si desea revisar la configuración de la instalación o realizar algún cambio, haga clic en Atrás. Haga clic en Cancelar para salir del Asistente.
InstallShield
< Atrás
Instalar
Cancelar

11. Sí reinició la maquina deberá dar clic nuevamente en el botón ***Instalar*** para proceder con la instalación.


Neodata Precios Unitarios 2010 - Asistente de instalación
Preparado para instalar el programa
El Asistente está preparado para comenzar la instalación.
NEODATA PU
Haga clic en Instalar para comenzar la instalación.
Si desea revisar la configuración de la instalación o realizar algún cambio, haga clic en Atrás. Haga clic en Cancelar para salir del Asistente.
InstallShield
< Atrás
Instalar
Cancelar

12. En el programa de la instalación comenzará primero por la instalación de **netframework 3.5**, deberá aceptar los derechos y restricciones del netframework marcando la casilla de que acepta la licencia, posteriormente haga clic en el botón **Instalar**, esto sucederá cuando no se encuentra instalado el componente.

    NOTA: Si eligió una instalación **personalizada** el sistema no mostrará las siguientes tres pantallas. Por lo tanto solo deberá finalizar la instalación.


Instalación de Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
Programa de instalación
Microsoft .net Framework
Lea detenidamente hasta que comprenda perfectamente todos los derechos y restricciones descritos en los términos de la licencia. Debe aceptar dichos términos para poder instalar el software.
TÉRMINOS SUPLEMENTARIOS A LA LICENCIA DE USO DE SOFTWARE DE MICROSOFT
Presione la tecla Av Pág para ver más texto.
Imprimir
He leído los términos del Contrato de licencia y los ACEPTO
NO ACEPTO los términos de este Contrato de licencia
Enviar información sobre mis experiencias de instalación a Microsoft Corporation.
Detalles relacionados con la directiva de recolección de datos
Tamaño del archivo de descarga: 20 MB
Tiempo de descarga estimado: 51 min (56 kbps)
5 min (512 kbps)
Instalar >
Cancelar

13. Al terminar la instalación deberá hacer clic en el botón **Salir,** el sistema le pedirá reiniciar su equipo.


Instalación de Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
Instalación completada
Microsoft .net Framework
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 se ha instalado correctamente.
Es muy recomendable descargar e instalar los últimos Service Pack y actualizaciones de seguridad de este producto.
Para obtener más información, consulte Windows Update
Salir

14. El asistente procederá con la instalación.


Neodata Precios Unitarios 2010 - Asistente de instalación
Instalando Neodata Precios Unitarios 2010
Los componentes del programa seleccionados se están instalando.
NEODATA PU
Por favor, espere mientras InstallShield Wizard instala Neodata Precios Unitarios 2010. Este proceso puede durar varios minutos.
Estado:
Instalando Microsoft SQL Server 2008 Express (x86) SP1
InstallShield
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

15. Deberá hacer clic en el botón **Finalizar**, en dado caso que deseé que el sistema inicie al finalizar la instalación marque el check **"Launch Neodata Precios Unitarios 2010"**.


Neodata Precios Unitarios 2010 - Asistente de instalación
Neodata Precios Unitarios 2010 se ha instalado correctamente
InstallShield Wizard ha instalado Neodata Precios Unitarios 2010 correctamente. Haga clic en Finalizar para salir del asistente.
Launch Neodata Precios Unitarios 2010
PU
NEODATA
PRECIOS UNITARIOS 2010
< Atrás
Finalizar
Cancelar

Configuración del Sentinel

Cuando termine de instalar Precios Unitarios 2010, el siguiente paso es conectar el **Sentinel** si usted no instalo el driver necesitara hacer los siguientes pasos para instalar el driver.

INSTALACIÓN

Al instalar el sistema de Precios Unitarios 2010 en la ruta **C:\Archivos de programa\Neodata\PU2010\Sentinel Driver** se encuentran 2 Archivos; SSDCleanup y Sentinel Protection Installer 7.5.0.1. Cuando instala por vez primera solo ejecute el archivo **Sentinel Protection Installer**, pero si previamente ya había instalado y va a reinstalar es necesario ejecutar primero el SSDCleanup y posteriormente el Sentinel Protection Installer 7.5.0.1

Nota: Todo esto con el **Sentinel** desconectado de la PC.



Ya que terminó la instalación, ahora conecte el **Sentinel** y aparecerá un mensaje indicando que está listo para usarlo, además de que se prenderá el foco (Led Luminoso) del **Sentinel**.



Configuración del Sentinel Monousuario

Por default en Sistema de Precios Unitarios está configurado para utilizar el Candado Mono Usuario, una vez instalado el software del **Sentinel** y conectado a la PC, proceda a abrir la aplicación desde el icono que aparece en el escritorio o desde Menú Inicio Programas.

Antes de abrir el sistema aparecerá una pantalla solicitando la clave del sistema. Esta clave se localiza en la licencia de usuario o a un costado del **Sentinel**, en caso de no contar con la clave, puede comunicarse al departamento de soporte técnico 01(55)52783850 y necesitas indicar el nombre de a quien se registró la licencia y el número de Serie.


Neodata Precios Unitarios
La clave para la versión 2010, no coincide con los datos de la empresa
Empresa: JOSE ANGEL DURAN AYALA (NEODATA, S.A. DE C.V.)
Serie: 3532
Aceptar
Cancelar

Ya una vez que ingresa la clave, dé clic en el botón Aceptar, posteriormente aparecerá la pantalla de inicio donde ya debe aparecer la razón social de su empresa.

Configuración de Sentinel de Red

Para la versión de Precios unitarios 2008 solo funciona la licencia en red con el **Sentinel Negro**. Cuando utilice el Hardware Lock de RED solo se instala el software en el Servidor, no es necesario instalarlos en cada PC. Conecte la llave en el Servidor. Al ingresar en cada estación de trabajo mostrará el mensaje Versión de demostración y pruebas del sistema.

Dé clic en el botón Aceptar. Una vez dentro del sistema, seleccione de la barra de menú, **?** y elija el comando ***Configurar Hardware Lock***.



En la siguiente pantalla que aparece indique la IP del Servidor o el Nombre del Servidor y dé clic en ***Aceptar***.



Al accesar nuevamente al sistema aparecerá el mensaje pidiendo la Clave, tecleála y dé aceptar.


Neodata Precios Unitarios
La clave para la versión 2010, no coincide con los datos de la empresa
Empresa: Licencia en red, folio número: 31594
Serie: 31594
Aceptar
Cancelar

Ya una vez que ingresa la clave, dé clic en el botón Aceptar, posteriormente aparecerá la pantalla de inicio donde ya debe aparecer la razón social de su empresa.

Activación a Distancia de ConstruBASE y Control de Obra

Los usuarios que adquieran y/o actualicen[1] a Precios Unitarios 2010 podrán habilitar los módulos de ConstruBASE y/o Control de Obra a distancia siguiendo éstas sencillas instrucciones.

1. Verificar que la llave de Precios Unitarios 2010 esté correctamente conectada y reconocida.
2. Iniciar sesión en Precios Unitarios 2010 y dirigirse al Menú de Herramientas, en el grupo Candado seleccione la opción **Actualizar Candado**.
   Posteriormente aparece la ventana de Actualización Remota:



3. Una vez abierta la ventana de Actualización Remota haga clic en el botón "**Leer candado**", esta función mostrará la serie del candado a actualizar en el recuadro del lado izquierdo.



Una vez que se muestra la serie se debe marcar la casilla del(os) módulo(s) que se necesita actualizar y deberá indicar el número de licencias adquiridas en caso de contar con una Hardwarelock de red.

[1] Este proceso sólo funciona con llaves de color negro adquiridas por los usuarios posterior a Diciembre de 2008.

4. Posteriormente, hay que generar el archivo de actualización remota, dicho archivo se genera dando clic en el botón "**Generar archivo**", en este ejemplo se generó una carpeta donde se guardará el archivo con extensión *.req.



El sistema le enviará un mensaje indicando que el archivo se generó correctamente.



5. El archivo generado tendrá el número de serie de la llave y dicho archivo debe ser enviado vía correo electrónico a la persona de soporte técnico que atiende su caso con copia a soporte@neodata.com.mx



6. Cuando el archivo ***.req** haya sido recibido y verificado el pago de dichas licencias, se enviará por correo electrónico un archivo de *Respuesta de llaves* con extensión ***.upw**, éste archivo contiene la nueva configuración para el candado.

7. Una vez teniendo el correo de respuesta deberá guardar el archivo ***.upw** en la carpeta que genero anteriormente.



8. Para actualizar el candado deberá cerciorarse de leer el candado, posteriormente haga clic en el botón **aplicar archivo**.

9. Deberá buscar la ruta donde está guardado el archivo ***.upw** y deberá abrirlo.



10. El sistema le enviará un mensaje confirmando que el archivo se aplicó correctamente.